



Comment planter...

Les rosiers à racines nues

INFO

Les rosiers apprécient les emplacements dégagés et lumineux, parfois légèrement ombragés. Les endroits très chauds et protégés du vent ne leur conviennent pas. Il n'aiment pas non plus l'ombre projetée des bâtiments ni le couvert des arbres. Le sol doit être lourd à mi-lourd, profond, riche en substances nutritives, frais et perméable, conditions généralement remplies par la plupart des jardins.

PÉRIODE DE PLANTATION ET ESPACEMENT

L'automne est la meilleure période pour planter les rosiers à racines nues, car les plantes auront ainsi le temps de bien s'enraciner avant l'hiver. C'est d'ailleurs à cette saison que l'offre est la plus grande. Il est toutefois possible de les planter au printemps, une fois la neige fondue et dès que le sol est sec, avant que la plante ne fasse de nouvelles pousses.

Pour obtenir une belle floraison, il faut les planter serrés. Espacement entre les plants:


- Hybrides thé, polyanthas et floricandides: 35 à 40 x 35 à 40 cm, 7 à 9 plantes par m²
- Roses miniatures 25 x 25 cm, 16 à 20 plantes au m²
- Rosiers grimpants 120 à 300 cm (en fonction de la croissance)
- Rosiers arbustes 100 à 300 cm (en fonction de leur croissance)
- Rosiers à haute tige 120 à 180 cm
- Rosiers pleureurs 200 à 250 cm
- Rosiers couvre-sols à forte croissance 2 à 3 plantes au m²
- Rosiers couvre-sols à faible croissance 4 à 6 plantes au m²

TRAITEMENT DES PLANTES ACHETÉES





A Les rosiers achetés doivent être déballés sans attendre. En règle générale: Ne jamais laisser traîner les rosiers à racines nues. Les racines ne doivent jamais être exposées au soleil, au vent ou au gel. S'il n'est pas possible de les planter immédiatement, parce que le sol est gelé ou détrempé, il faut les mettre en jauge ou dans un endroit protégé (evt. à la cave) et les protéger avec des draps, des sacs ou tout autre matériau similaire. Maintenir les racines bien humides !

PRÉPARATION DU SOL ET FUMURE DE BASE

Avant la plantation, bêcher le sol sur une profondeur de 30 à 50 cm. Apporter 50 à 60 g de raclures de corne au m² et mélanger à la terre avec une pioche. Inutile d'ajouter autre chose au début, on fera un apport d'engrais spécifique pour rosiers après la floraison (80 à 100 g au m²). Ne jamais planter un rosier là où un autre rosier se trouvait auparavant. Le sol est trop fatigué. S'il n'est pas possible de faire autrement, par exemple lorsqu'il faut combler un trou disgracieux dans un massif, enlever la terre sur une profondeur de 50 à 60 cm, ameublir le fond du trou et remplir avec du terreau frais.



A



PLANTATION

- B** – Avant de les planter, faire tremper les rosiers pendant 5 à 8 heures dans un seau d'eau ou dans une fontaine.
- Creuser un trou suffisamment large et profond (au moins deux fois plus grand que les racines).
- Bien mélanger la terre.
- **Plantation en automne:** Rabattre les racines d'env. 1/3. Couper les branches cassées, endommagées ou trop faibles. Ne pas raccourcir les pousses.
La taille proprement dite se fera au printemps.
- **Plantation au printemps:** Rabattre les racines d'env. 1/3. Couper les branches cassées, endommagées ou trop faibles. Rabattre les branches restantes à 3 ou 4 yeux.
- C** – Planter le rosier suffisamment profond. La greffe doit être enfouie au moins 3 à 5 cm au-dessous du niveau du sol.
- Répartir la terre dans le trou et tasser légèrement.
- D** – Arroser abondamment.
- En automne, former une butte de terre autour du pied du rosier, pour le protéger du froid et du dessèchement.
- E** – Les rosiers plantés en automne doivent être rabattus jusqu'à 3 ou 4 yeux au printemps.